



1) 申請用ネットワーク接続

① 申請用 SSID 選択


デスクトップ右下の  をクリックします。SSID (無線接続先) の一覧が出てきますので、jindai-apply を選択し接続ボタンをクリックします。

※このアイコンが表示されていない場合は、パソコンの無線アダプタが“ON”になっているか確認して下さい。



② セキュリティキー入力

左下のネットワークセキュリティキーの入力を促されますので、“wificonnect”と入力し OK ボタンをクリックします。その後、右下のネットワークの場所の設定のウィンドウが表示されることがありますので、キャンセルまたは任意で設定して下さい。



③ ブラウザの起動

Internet Explorer などのブラウザを起動させます。デスクトップまたはすべてのプログラムから選択し起動させて下さい。アドレスバーに <http://radius.jindai.ac.jp/user/> と入力し、アクセスします。



ゲストアカウント申請画面をクリックしますとゲストアカウント申請 ユーザー申請の画面が表示されます。

こちらに[姓名]、[フリガナ]、[通知用メールアドレス]等の必要事項を記入します。

※については必須になります。免責事項が申請ボタンの下に記載されておりますので、内容確認の上、“同意する”を選択し申請ボタンを押して下さい。

※この通知用メールアドレスに記入したメールアドレスに接続する為の[ユーザーID]と[パスワード]をメールで送付します。送信元メールアドレスは ju-cert@go.jindai.ac.jp となりますので、迷惑メールのフィルタなど設定している場合は解除して下さい。

メールが届かない場合は、再度別のメールアドレスで申請し直して下さい。

⑤ メール受信

指定したメールアドレスに“【重要】ユーザー登録のお知らせ”として右の内容のメールが届きます。ゲスト用ネットワークに接続する為のユーザーID とパスワードになります。これで申請が完了です。

件名：【重要】ユーザー登録のお知らせ

仁愛 太郎 様

無線サービス接続申請を登録しました。インターネットのご利用は、無線ネットワーク(SSID):jindai-guest に接続してください。

仁愛 太郎 様のユーザーID 及びパスワードは、

ユーザーID:JD0000gst
パスワード:bxx8iSxx
です。

以上

2) Windows サプリカント設定

Windows パソコンから接続する場合、事前に設定が必要になります。下記を実施して下さい。

①ワイヤレスネットワークの管理

右の[ネットワークと共有センターを開く]をクリックします。




②次に[ワイヤレスネットワークの管理]をクリックします。




③追加をクリックします。




④ネットワークプロファイルを手動で設定するをクリックします。




⑤ネットワーク名に“jindai-guest”、セキュリティの種類は“WPA2-エンタープライズ”、暗号化の種類は“AES”を選択し、この接続を自動的に開始しますのチェックを外して次へをクリックして下さい。




⑥ “接続の設定を変更します” をクリックします。




⑦セキュリティタブをクリックし、“ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する”のチェックを外して、設定ボタンをクリックします。




⑧ “サーバの証明書を検証する”のチェックを外して構成ボタンをクリックします。



⑨ “接続のための認証方法”のところチェックを外して OK ボタンをクリックします。



各ウィンドウが表示されておりますので、OK ボタンをクリックし、閉じて下さい。
下記のウィンドウが表示されましたら閉じるボタンをクリックして下さい。




以上でサブクライアントの設定は完了です。

3) ゲスト用ネットワーク接続

① ネットワーク認証

ゲスト申請と同じくをデスクトップの右下のをクリックします。“jindai-guest”をクリックし、接続ボタンをクリックし、数秒すると下記が表示されます



メールで届いたユーザ名、パスワードを入力し OK ボタンをクリックします。



接続になっていれば完了です。